

[Q]: NetWare Lite 1.1 under OS/2?

[A]: Eugen Birkin (2:5000/97)

Машины: 486SX33(Dell 33/sl),486DX40 и.т.д (на 386 тоже работает). Конфигурация сети : TP (3C509,Intel EtherExpress 16),3COM FMS TP Hub. NetWare Lite 1.1, NetWare 3.11, два сервера NetWare, три сервера NwLite, до 6 клиентов NwLite.

OS/2 2.10 → 2.11 → Personal Beta 2.99 Клиенты и из под MS-DOSa ходят.

NetWare OS/2 Requester v2.01

1) NetWare Lite Client запускается из VMB MS-DOS 6.0

DOS_SETTINGS:

```
SET DOS_STARTUP_DRIVE=D:\OS2\VDM\LITE.6; SET VIDEO_8514A_XGA_IOTRAP=0; SET VIDEO_RETRACE_EMULATION=0;
```

В Disk image (сделанном с дискеты на 360К с помощью VMDISK а: <path>\lite.6):

CONFIG.SYS:

```
DEVICE=FSFILTER.SYS DEVICE=DOSVIPX.SYS DEVICE=HIMEM.SYS SHELL=COMMAND.COM /P /E:700  
LASTDRIVE=J FILES=70 BUFFERS=15 STACKS=9,128 DOS=HIGH,UMB
```

AUTOEXEC.BAT:

```
@ECHO OFF SET COMSPEC=A:\COMMAND.COM PROMPT $P$G  
PATH=D:\OS2\MDOS;C:\BIN;E:\NU;E:\ME;C:\NWLITE;E:\VCS;E:\TOOLS; SET ND=E:\NU SET  
TEMP=E:\TMP SET TMP=E:\TMP SET ARCVIEW=E:\TEMP\ LOADHIGH C:\NWLITE\CLIENT.EXE NET
```

Т.е. делаем дискету (любого формата,но чем больше тем хуже) Записываем на нее нижеследующие файлы:

FSFILTER.SYS (из OS/2) DOSVIPX.SYS (NetWare Requester 2.xx) HIMEM.SYS (OS/2) COMMAND.COM (MS-DOS v5+)

Затем запускаем VMDISK , чтобы сделать disk image file, который и подставляется в DOS_STARTUP_DRIVE.

Выходить из сессии надо выгрузив CLIENT.EXE (CLIENT u) через EXIT_VDM, иначе сессия плавно переходит в состояние ZOMBI и (иногда) подвешивает ось ...

2) NetWare Lite Server также запускается из VMB MS-DOS 6.0

DOS_SETTINGS:

SET DOS_STARTUP_DRIVE=D:\OS2\VDM\LITESRV.6; SET HW_TIMER=1; SET INT_DURING_IO=1; SET NETWORK_RESOURCES=GLOBAL ; SET VIDEO_8514A_XGA_IOTRAP=0; SET VIDEO_RETRACE_EMULATION=0; SET DOS_RMSIZE=256; это чтобы сессия памяти поменьше отхватила

CONFIG.SYS:

DEVICE=FSFILTER.SYS DEVICE=DOSVIPX.SYS SHELL=COMMAND.COM /P /E:700 LASTDRIVE=J
FILES=70 BUFFERS=15 STACKS=9,128 DOS=LOW,NOUMB

AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF SET COMSPEC=D:\OS2\VDM\COMMAND.COM PROMPT \$P\$G C:\NWLITE\SERVER.EXE

Завершая сессию рекомендуется выгрузить SERVER.EXE и.т.д (см.выше)

P.S.: Готов ответить на любые вопросы по этой теме.

From:
<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:
<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2comm:os2comm.022>

Last update: **2014/06/20 05:08**

