

[Q]: Как поставить OS/2 без дискет?

[A]: Alex M. Antipin (2:5020/509.20)



Имею патентованный способ, как поставить ось без дискет. Несколько извратно, но спасает, когда машина опечатана, а флоп 5", а клепать загрузочную дискету в лом.

Дистр сливается на винт, как обычно(см как ставить Варп с винта), то есть в каталоги DISK_0, DISK_1 etc, затем содержимое DISK_0 и DISK_1 кладется в корень. Создается каталог OS2, в нем - подкаталог SYSTEM, в который записываются файлы CONFIG.SYS и BOOT.OS2, содержащий образ boot record, его можно выцепить каким-нибудь 16ричным редактором из XDF'a(первые 512 байт disk_0.dsk). Config.sys переименовывается в config.os2, приписывается SET SOURCEPATH=..., В корне OS2KRNL переименовывается в OS2KRNL. Затем запускается BOOT /OS2 и телемаркет. Правда, на некоторых видеокарточках (в частности TRIDENT и TSENG) замечен эффект, когда после вывода заставки на экране ничего не понять. В таком случае - два раза ENTER, а после 6 дискеты повторить операцию (не перезаписывая в корне OS2*.*). Рекомендуется также после 6 дискеты загрузиться в командную строку и почистить корневой каталог.

Ставил так несколько раз, изврат, конечно, но иногда спасает (у меня дома флопов вообще нет).

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.043>

Last update: **2014/06/20 05:08**

